
WME – Trasabilitate EUDR (certificat DDS)

Regulamentul Uniunii Europene privind produsele asociate cu defrișările (EUDR) cere ca, pentru anumite mărfuri, fiecare lot să fie însoțit de o declarație de diligență (DDS – Due Diligence Statement), identificată prin două coduri: **Reference Number** (14 caractere) și **Verification Number** (8 caractere). Documentul descrie cum se marchează în WinMENTOR Enterprise articolele care intră sub această regulă, unde se completează cele două coduri, cum ajung ele de la recepție până la factura către client și cum se urmărește, în producție, legătura dintre codurile materiilor prime și produsul finit. Această trasabilitate se poate urmări incepand cu versiunea 26.011.

I. CONFIGURĂRI

Articole

În nomenclatorul de articole, pe pagina *2. Alte caracteristici*, sub-pagina *4. Diverse*, se bifează opțiunea **„Certificat DDS pentru EUDR”** pentru fiecare articol (obiect) la care trebuie urmărite codurile EUDR. Validările de la intrarea în stoc se aplică numai articolelor bifate.



Constante

Validarea completării codurilor este controlată de trei constante generale:

- **Intrari din productie: validare completare DDS pentru EUDR (Due Diligence Statement):** intrări din producție (note de predare)
- **Intrari de la furnizori: validare completare DDS pentru EUDR (Due Diligence Statement):** facturi și avize de la furnizori, DVI
- **Raportare realizare productie: generare automată documente** trebuie setată pe valoarea "Simultan consum si predare cu autosalvare". Trebuie setată doar dacă articolele cu EUDR intra într-un proces de producție.

II. FUNCȚIONARE

STOCURI ȘI DOCUMENTE

Intrări de la furnizori

Pe facturile și avizele de la furnizori, codurile se completează pe pagina *2.Receptie*, în grila de recepție, în coloanele **„EUDR Ref.Nr”** și **„EUDR Ver.Nr”**, pe fiecare poziție de stoc. Pe DVI coloanele sunt pe pagina *3.Receptie*.

La salvarea documentului, dacă validarea este activă (constanta EUDRIntrFurn), pentru fiecare poziție de recepție a unui articol bifat „Certificat DDS pentru EUDR” se verifică:

- **EUDR-Reference Number** – exact 14 caractere;
- **EUDR-Verification Number** – exact 8 caractere.

Dacă una dintre valori lipsește sau are altă lungime, apare mesajul de mai jos, urmat de denumirea articolului:

```
Valoare eronata a campului "EUDR-Reference Number"

Numarul corect de caractere este 14
```

Pe varianta cu avertizare, după mesaj salvarea continuă; pe varianta cu blocare, documentul rămâne în editare.

Obs! Verificarea privește numai numărul de caractere. Corectitudinea codurilor față de declarația DDS rămâne în sarcina utilizatorului.

Stocuri inițiale

În *SERVICE* > *Initializare* > *Stocuri initiale* (macheta „Initializare stocuri articole”), grila de stocuri are coloanele **„EUDR Ref.Nr”** și **„EUDR Ver.Nr”**, pentru stocurile existente la pornirea lucrului în aplicație.

Transferuri și intrări de la subunități

Codurile nu se reintroduc: la transferuri între gestiuni și la intrările de la subunități, noile poziții de stoc preiau automat valorile din stocul sursă, dacă acesta le are completate.

Ieșiri

La ieșiri, pe pagina *Livrare*, la butonul OK de pe linie se deschide fereastra „Iesiri din stoc”. Grila de stocuri afișează coloanele **„EUDR Ref.Nr.”** și **„EUDR Ver.Nr”**, astfel încât se poate alege poziția de stoc cu codurile dorite.

Listarea documentelor

- **Factura, Aviz** (lista de tip document): coloanele **„EUDR Reference Number”** și **„EUDR Verification Number”**. Dacă o linie descarcă mai multe poziții de stoc, valorile lor distincte apar în aceeași celulă, separate prin „;”.
- **Receptie NIR** (lista de tip document): coloanele **„EUDR Ref. Number”** și **„EUDR Verif. Number”**.

Coloanele se adaugă în formatul listei din configurarea obișnuită a coloanelor.

PRODUCȚIE

Intrări din producție

Pe intrările din producție (note de predare) codurile produsului obținut se completează tot în grila de recepție, în coloanele „EUDR Ref.Nr” și „EUDR Ver.Nr”. Dacă validarea este activă (constanta EUDRNP), la salvare se fac aceleași verificări de lungime ca la intrările de la furnizori, pentru articolele bifate „Certificat DDS pentru EUDR”. Produsele predate trebuie să aibă bifele de “**Produs propriu**” sau „**Semifabricat propriu**” în nomenclatorul de articole.

Setare EUDR pe note predate


De regulă, codurile produsului finit se cunosc după ce notele de predare au fost deja înregistrate. Macheta din *PRODUCTIE > Executie > Setare EUDR pe note predate* permite completarea sau schimbarea lor pentru toate intrările din producție ale unei zile, indiferent de produsul obținut, dintr-un singur loc.

1. În câmpurile de lângă „Grafic in perioada:” se completează intervalul de zile. Implicit este propus intervalul de la prima zi a lunii până la ziua curentă.

2. Se apasă **„Preluare date in grafic”**. Grila se completează cu notele de predare operate din interval, pentru produse finite, grupate pe zi și pe perechea de coduri existentă. Coloanele „Reg.nr.” și „Ver.nr.” arată codurile actuale, iar „Pozitii in stoc” numărul de poziții din grupă.

3. În coloanele **„Reg.nr. nou”** și **„Ver.nr. nou”** se scriu codurile dorite. Rândurile modificate își schimbă culoarea.

4. Pentru un singur rând, se apasă butonul din coloana **„Pozitii in stoc”**. Pentru toate rândurile modificate, se apasă **„Actualizare toate”**. La final apare un mesaj de confirmare, iar grila se reîncarcă cu valorile noi.



Data	Reg.nr. nou	Ver.nr. nou	Pozitii in stoc	Reg.nr.	Ver.nr.
01.01.2012			59		
02.01.2012			4		
03.01.2012			1		
04.01.2012			3		
05.01.2012			1		
06.01.2012			4		
09.01.2012			1		
10.01.2012			4		
11.01.2012			1		
14.01.2012	refprodus3	verprodus4	1	efprodus3	verprodus4
17.01.2012			1		
17.01.2012	17	17	1	17	17

Actualizarea scrie codurile noi pe pozițiile de stoc provenite din notele de predare ale zilei respective care aveau codurile vechi din rând.

!!! **Atenție!** Macheta nu verifică numărul de caractere al codurilor (14, respectiv 8). Verificați valorile înainte de actualizare.

Legătura dintre consum și predare

Pentru a ști ce materii prime au intrat într-un produs finit (și, implicit, ce coduri EUDR de achiziție stau în spatele codului EUDR al produsului), aplicația trebuie să rețină legătura dintre bonul de consum și nota de predare. Legătura se salvează automat la **Raportare realizare productie**, dacă constanta **„Raportare realizare productie: generare automata documente”** (simbol GenPeProdus) are valoarea **„Simultan consum si predare cu autosalvare”**.

Obs! Deocamdată, legătura se înregistrează numai pe acest mod de lucru. Notele de predare și bonurile de consum înregistrate separat nu apar în lista de trasabilitate.

Lista „Trasabilitate produse”

Lista se află în modulul de liste, la *Productie* > *Urmarire* > *Trasabilitate produse*. Pentru fiecare produs obținut aduce materialele consumate și, dacă există, codurile EUDR ale produsului și ale materialelor.

Dacă un material consumat este el însuși un produs sau un semifabricat din producția proprie, lista coboară până la materiile prime din care a fost obținut.

III. Review-uri document

Rev. 1.0	17.11.2026	Creare document: opțiunile EUDR introduse în versiunea 26.011 (articole, intrări, stocuri inițiale, ieșiri, producție, liste).