

## Structura avizelor de ieșire către subunități importate în WinMENTOR

Opțiunea\_de import este în [MENTOR> INTERNE> IMPORT DATE DIN ALTE APLICATII>Avize iesire subunitati](#)

Parametrul din fișier	Explicații
[InfoPachet]	
AnLucru=2022	
LunaLucru=2	
Tipdocument= <b>AVIZ IESIRE SUBUNITATI</b>	
TotalAvize=2	
[Aviz_1]	
NrDoc=17	
Data=12.02.2022	
Subunitatea=Denumirea subunitatii	
Scadenta=31.03.2022	
Majorari=12.45	
Observatii=hgdhghghghgf	
TotalArticole=2	
Operat=d sau n	
[Items_1]	
Item_1=A0000013880;BUC;1.2;21850;P8201	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cod extern/intern articol – se reglează prin constanta: „Cod pentru identificare ARTICOLE” vezi constante generale &gt; import date din alte aplicații;</li> <li>• denumire unitate de măsură din <b>WinMENTOR</b>;</li> <li>• cantitate;</li> <li>• preț;</li> <li>• simbol gestiune livrare – numai pentru articole de tip stoc.</li> </ul>
Item_2=A0000013880;BUC;1.5;23467;P8201	

[Aviz _2]	
NrDoc=18	
Data=12.02.2022	
Subunitatea=Denumirea subunitatii	
Scadenta=12.06.2022	
Majorari=	
Observatii=	
TotalArticole=1	
Operat=d/n	
[Items_2]	
Item_1=A0000013880;BUC;1;33600;P8201	

În cazul utilizării de noi articole se va utiliza fișierul „Articole.txt” pentru descrierea lor.

Pentru utilizarea de gestiuni de livrare noi se va utiliza fișierul „Gestiuni.txt” pentru descrierea lor.

La nivel de articol se mai pot introduce și următoarele informații, în ordinea enumerării lor și separate prin „;” (dacă nu există unul dintre acestea trebuie pus „;”):

- discount-ul utilizat la vânzare,
- preț înregistrare (pentru articole „valorice”)
- observații articol.